



This PDF is generated from authoritative online content, and is provided for convenience only. This PDF cannot be used for legal purposes. For authoritative understanding of what is and is not supported, always use the online content. To copy code samples, always use the online content.

Workforce Management Web for Supervisors Help

Configuration - Privilèges de rôle

Configuration - Privilèges de rôle

Les privilèges de rôle sous **Configuration** fournissent les accès utilisateur suivants :

Beaucoup de privilèges dans **Configuration** sont des vues de Web for Supervisors du module **Configuration** module (Lire, Ajouter/Modifier, Accéder à la configuration du serveur principal et Paramètres des compétences n'en sont pas). Cochez la case en regard de chaque élément afin d'accorder l'autorisation à l'utilisateur sélectionné de configurer les aspects suivants :

- **Rôles/Utilisateurs**

- **Organisation**

- **Lire**—Permet d'autoriser ou non l'utilisateur à afficher tous les volets du module **Organisation**. Si cette case est décochée, les cases de tous les autres privilèges sous Organisation sont également décochées.
- **Ajouter/Modifier/Supprimer**—Permet de définir si l'utilisateur peut ajouter/modifier/supprimer des éléments dans toutes les vues et tous les volets du module **Organisation**.
- **Accéder à la configuration du serveur principal**—Permet d'autoriser ou non l'accès à certains volets du module **Configuration**. Si ce droit n'est pas attribué à l'utilisateur, ces volets ne sont pas visibles :
 - Volet **Configuration** dans les vues **Organisation > Ensembles métiers** et **Organisation > Sites**.
 - Volet **Statistiques** dans les vues **Activités** et **Activités multisite**.
- **Compétences**—Permet de contrôler l'accès de l'utilisateur à la configuration des compétences dans la vue **Organisation > Ensembles métiers**.
- **Fuseaux horaires**—Permet de contrôler l'accès de l'utilisateur à la configuration des fuseaux horaires dans la vue **Organisation**.
- **Groupes d'états du planning**—Permet d'autoriser ou non cet utilisateur à accéder à la vue **Groupes d'états de planning** du module **Configuration** de WFM Web for Supervisors. Les utilisateurs bénéficiant de cette autorisation peuvent modifier la configuration de ces groupes.
- **Notifications**—Contrôle si un utilisateur peut accéder à la vue **Notifications** du module **Configuration** de WFM Web for Supervisors. Les utilisateurs bénéficiant de cette autorisation peuvent modifier la configuration des notifications par e-mail.
- **Couleurs dans le planning**—Permet d'autoriser ou non l'utilisateur à accéder à la configuration des couleurs personnalisées pour les éléments dans le planning.
- **Transport partagé**—Permet d'autoriser ou non l'utilisateur à accéder à la fonctionnalité de transport partagé (activée par défaut). Décochez cette case pour désactiver l'accès.
- **Périodes d'offre de congés ou assimilés**—Contrôle l'accès à la vue **Périodes d'offre de congés ou assimilés**.
- **Activités**—Permet d'autoriser ou non l'utilisateur à accéder aux vues **Activités** et **Activités multisite**.